




R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)



CERTIFICATE

Name: Amita Choudhary

Class: B.Sc V Sem.

Roll No.:

Exam No.:

Institution _____

This is certified to be the bonafide work of the student in the _____

_____ Laboratory during the academic
year 20 ____ /20 ____

No of practicals certified _____ out of _____ in the
subject of Botany _____

.....
Examiner's Signature

.....
Teacher in-charge

.....
Principal

Date :

institution Rubber stamp

INDEX

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
	<u>Spotting</u>				
1.	Laminar air flow				
2.	Centrifuge				
3.	Incubator				
4.	Autoclave				
5.	pH meter				
6.	Spectrophotometer				
	<u>Exercise -</u>				
1.	To study the effect of temperature on permeability of plasma membrane.				
2.	To determine the osmotic potential of vacuolar sap by plasmolytic method				
3.	To Demonstrate the rate of transpiration by use of potometer's				
4.	To separate chloroplast pigment using paper chromatography				

Spotting

1. Laminar Air flow

(i) लैमिनार एयरफ्लो में लैमिनार कक्ष में निर्जमीकृत परिस्थितियों में पौध माध्यमों कृत्रिम रूपान्तरित करने में अथवा आरीपण हेतु प्रयोग किया जाता है।

(ii) लैमिनार Air flow में डिपाफिल्टर कीण पर तथा काम करने हेतु वर्क बेंच के समान्तर स्थित रहता है।

(iii) लैमिनार Air flow में 8×112 फीट का एक कक्ष होता है। इस Air flow में सभी आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे पिपेट, कटर, वर्नर, ड्रिपी, चिमटी, ब्रुश, निजमी प्लास्टिक पैन्टीपलेट आदि रहते हैं।

(iv) लैमिनार एयर फ्लो में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा निर्जमीकरण किया जाता है।


Types of Laminar air flow -

- There are 2 types.
- (i) क्षैतिज लैमिनार एयर फ्लो (Horizontal laminar air flow)
 - (ii) उच्चधिर लैमिनार एयर फ्लो (Vertical laminar air flow)

विधि :-

(i) सर्वप्रथम लैमिनार एयर फ्लो का switch on करते हैं।

(ii) लगभग 30 मिनट पहले UV लाइट की on करें जिससे निर्जमीकरण पूरी तरह से सम्पन्न हो।




Laminar air flow

(iii) हवा का प्रवाह इस तरह रखना चाहिए कि प्रदूषित हवा अंदर नहीं जा सके।

(iv) काम करने से पूर्व ठक, बिंच, दाबी की एवं ग्लास चैपर की एल्कीटॉल से साफ कर लेनी हैं।

(v) आरीपन करते समय बर्नर जला लेनी हैं एवं आरीपन के पश्चात बर्नर की बंद कर देनी हैं तथा लैमिनेर एयर फ्लो का switch off कर देनी हैं।



Centrifuge

2. Centrifuge

(i) यह ऐसा उपकरण होता है जो बहुत उच्च गति पर घुमकर कभी अवका पदार्थों की अपरैन्ही बल के द्वारा उनके संघनता व द्रव्यमान बल के आधार पर अलग कर लेता है।

(ii) सेंट्रीफ्यूज का एक घातु का बना उपकरण होता है जिसमें एक स्टेण्ड होता है ऊपर का हिस्सा चोंडा होता है जिसमें घातु के कप होते हैं जिनमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती है। इसके आधार पर मीटी होती है।

(iii) सेंट्रीफ्यूज सामान्यतः तीन प्रकार का होता है

(a) कम गति सेंट्रीफ्यूज - गति सीमा = 500 rpm

(b) उच्च गति सेंट्रीफ्यूज - गति सीमा = 20,000 rpm

(c) अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज - गति सीमा = 60,000 rpm

(iv) अपरैन्ही बल की परिक्रमण / मिनट अवका कौणिक गति में ज्ञात किया जाता है।


अपरैन्ही बल = कौणिक वेग $\times$ त्रिज्या

कौणिक वेग, घुंनि प्रति मिनट द्वारा दर्शाया जाता है

कौणिक वेग = $2\pi \times \text{rpm} / 60$ त्रिज्या / Sec.

अपरैन्ही बल सामान्यतः आपेक्षिक या सापेक्ष अपरैन्ही क्षेत्र 10^3 इकाई में दर्शाया जाता है।

सावधानियाँ - ध्यान रखना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूज में पदार्थ रखने से पूर्व कप में उसकी मात्रा उचित हो।




Incubator

3. Incubator

- (i) यह अवन के समान ^{Al} तथा स्टील से निर्मित उपकरण होता है जिसका उपयोग विशिष्ट तापमान की जरूरत वाले प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है।
- (ii) इसमें रीची केबिनेट होता है जिसमें कई प्रकीर्ण होते हैं जिनमें शील्ड लगी रहती है।
- (iii) इसमें एक थर्मोस्टैट लगा होता है जो ताप की वांछित तापमान पर निर्भर कर सकता है।
- (iv) इसकी शील्ड पर वह संवर्धन रखे जाते हैं जिन्हें कुछ समय तक एक विशिष्ट तापमान पर रखना जरूरी होता है।

Teacher's Signature.....






Autoclave

4. Autoclave

- (i) ऑटोक्लेव ग्लॉसवैयर, संवर्धन विभिन्न प्रकार के माध्यमों कोटन, फिल्टर पेपर, अंजार एर. की निर्जमीकरण के काम आता है।
- (ii) निर्जमीकरण हेतु यह उपकरण बहुत उपयोगी माना जाता है कि यह सूक्ष्मजीव मुक्त वीस व तरल माध्यमों के लिए उपयुक्त होता है।
- (iii) ऑटोक्लेव स्टील अथवा कॉपर का बेलनाकार, दीहरी भित्ति युक्त होता है जिसका एक हिस्सा ढक्कन के रूप में खुलता है।
- (iv) ऑटोक्लेव के ढक्कन के ऊपर प्रेशर गॉज व स्टीम कोक ऑटोक्लेव (lid) चेंबर में निवृत्ति उत्पन्न करने के लिए पाया जाता है।
- (v) ऑटोक्लेव में एक सैफ्टी वाल्व तथा एक नियंत्रण युक्त होता है जिसके समायोजन से इस उपकरण के अंदर ताप तथा प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है।

Teacher's Signature.....



pH meter

5. pH मीटर

(i) सॉरेन्सन ने 1909 में शर्करा का उपयोग आम्ल की सांद्रता की सरल तरीके से समझाने के लिए किया।

(ii) किसी भी विलयन में उपस्थित प्रभावकारी H^+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH का मान कहा जाता है।

(iii) pH का मान pH मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए pH विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता की ज्ञात किया जाता है।

(iv) उपकरण में दो इलेक्ट्रोड व एक pH डायल होता है।

(v) एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है।


(vi) एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है।

(vii) दोनों इलेक्ट्रोड pH डायल से जुड़े रहते हैं।

सावधानियाँ -

(i) संतृप्त KCl के विलयन की एक निश्चित अन्तराल के पश्चात पुनः भरा जाना चाहिए।

(ii) इलेक्ट्रोड की विलयन में से हटाने से पहले सदैव pH मीटर की ऑन बॉक्स की ऑफ कर देते हैं।



Spectrophotometer

6. Spectrophotometer

- (i) इस उपकरण द्वारा वायुमैकेमिकल बायोलॉजी की सान्द्रता अथवा जीवाणु समष्टि की सघनता का रीडिंग के आधार एवं आकलन किया जाता है।
- (ii) इसमें अगर पदार्थ की प्रकाशीय सघनता अथवा रीडिंग अधिक होती है।
- (iii) यह जीवाणु सघनता की पहचान होती है जिसका आकलन हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से कर सकते हैं।
- (iv) कलरीमीटर / स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मुख्यतः तीन भाग होते हैं - (a) प्रकाश स्रोत
(b) वांछित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग प्रदान करने के लिए उपयुक्त चयनकति इकाई।
- (v) कलरीमीटर की तरंगदैर्घ्य की रेंज अधिक होती है।
- (vi) स्पेक्ट्रोमीटर में निश्चित तरंगदैर्घ्य कम रेंज की होती है।
- (c) सैम्पल हव में से गुजरने वाले प्रकाश की मापने के लिए उपकरण में हव की उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए कांच से बने क्यूवेट होते हैं।

उद्देश्य - To study the effect of temperature on permeability of plasma membrane.

उपकरण :- चुकन्दर, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, आसुत जल, स्पिरिट लैम्प, उपकरण अवयव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।

प्लज्मा झिल्ली :- यह प्रोटीन प्लज्म की बाह्य परत है जो cell में पदार्थों के आवागमन की नियंत्रित करती है। यह अन्तः गमन व वहिः गमन दोनों की ही प्रभावित करती है।

सिद्धान्त :- (i) किसी विलयन में विलायक अणुओं का उसकी अधिक सान्द्रता से कम सान्द्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण परासरण कहलाता है।

(ii) जब चुकन्दर के एक छीटे चींकीर टुकड़े की आसुत जल में रखा जाता है, तब चुकन्दर की cell में उपस्थित रंगीन रंग इसकी cell से बाहर विसरित नहीं होता।

(iii) यदि बाहरी जल रंगीन हो जाये तो यह चुकन्दर की cell की झिल्ली की पारगम्यता की क्षति को इंगित करता है।

प्रक्रिया :-

(i) चुकन्दर की लेकर कार्क वीर की सहायता से इसके बेलनाकार टुकड़े निकाल लेते हैं। फिर इसके छीटे-2 एक सीमी के चींकीर टुकड़े काट लेते हैं।

- (ii) चुकन्दर के सभी टुकड़ी को जल में अच्छी तरह से तब तक धी लेते हैं जब तक उसमें से बैंगनी रंग का पिगमेंट एन्वीसामनिन इसकी कटी सतह से बाहर विसरित होना बंद नहीं हो जाये।
- (iii) चीउ मुँह की 6 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में व्यवस्थित करते हैं।
- (iv) सभी टेस्ट ट्यूब पर 0°C , 10°C , 30°C , 50°C , 70°C , 100°C , चिन्हित करते हैं तथा प्रत्येक में 'टुकड़ा चुकन्दर' का चिमटी की सहायता से डाल देते हैं।
- (v) टेस्ट ट्यूब में एक बर्फ डालते हैं व उसका तापमान 0°C नियत करते हैं।
- (vi) टेस्ट ट्यूब की - छः का तापमान 10°C , 30°C , 50°C , 70°C व 100°C पर नियत करते हैं।
- (vii) सभी टेस्ट ट्यूब की 15 मिनट तक रखा देने देते हैं।

परिणाम तथा निष्कर्ष :-

- (i) चुकन्दर में उपस्थित लाल बैंगनी एन्वीसामनिन पिगमेंट 15 minutes पश्चात तापमान 10°C - 100°C पर विसरित होता है।
- (ii) टेस्ट ट्यूब जिसमें जल रंगीन हो जाता है उसमें चुकन्दर की cell की झिल्ली की पारगम्यता नष्ट हो जाती है।

सावधानियाँ -

- (i) प्रयोग से पहले चुकन्दर के टुकड़ी को अच्छी तरह धी लेना चाहिए।
- (ii) चुकन्दर के टुकड़ी को चिमटी की सहायता से ही लेते हैं।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य - To determine the osmotic potential of vacuolar sap by plasmolytic method.

Requirements :- रूहिमी डिस्कलर की पत्तियाँ, वॉच ग्लास, मापन सिलिन्डर, सुक्रोज या चीनी, आसुत जल, माइक्रोस्कोप ।

सिद्धान्त :- (i) जीवतत्त्वकुंचन में पौटीप्लाज्म cell wall में बहिः परासरण के कारण सिंकुड कर अलग हो जाता है।

(ii) प्लाज्मोलिसिस तब शुरू होता है जब तक cell का इसमें कौशिका रस से अपेक्षाकृत अधिक सांद्र विलयन अवस्था चीनी के विलयन में रखा जाता है।

(iii) शीघ्र ही एक दाब विकसित हो जाता है जो परासरण की रोकता है जिसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं।

(iv) यह विलयन की सांद्रता के सीधा अनुपाती होता है विलयन की सांद्रता अधिक होने पर परासरण दाब भी अधिक होता है।


(v) हालांति एक और शब्द परासरण विभव की परासरण दाब के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।

(vi) शुद्ध जल का परासरण विभव शून्य होता है क्योंकि इसमें विलयन अवस्था आयन अनुपस्थित होते हैं।

(vii) अगर 1 gm. आणविक भार वाली विलयन की 1000 ml जल में घोलकर विलयन तैयार किया जाता है।

(viii) सुक्रोज (342-309 gm 1000 ml) का एक मोलर विलयन को जब अर्द्धपारगम्य प्लाज्मा मिली द्वारा शुद्ध जल से अलग रखा जाता है।


Preparation of solution




1 M Solution
(Dissolve 342.3 gm)
Sugar in one Litre



100 ml / solution of 1 M
+ 10 ml DW
(0.5 M)



10 ml - 0.5 M
+ 10 ml DW
(0.25 M)



10 ml - 0.25 M
+ 10 ml DW
0.125 M



10 ml - 0.125 M
+ 10 ml DW
0.0625 M

(iii) परासरण विभव की (सार्व- ψ) द्वारा प्रकृति करती है जो कि शून्यात्मक होता है। बहुधा रस का परासरण विभव की निम्न कार्यविधि द्वारा मात किया जा सकता है -

(परासरण विलयन - ψ) = $\psi_D + \psi_P$
 जहाँ m = विलयन की मोललिकता है

जल विभव का मान ψ_D परासरण विलयन विभव ψ_P के समान होता है।

यहाँ $\psi = \psi_D + \psi_P$ है जिसका मान सांरभी अवस्था में शून्य होता है।


$$\psi = \psi_D$$

सुक्रोज के मोलर विलयन की तैयारी :-

- (i) सुक्रोज का आणविक भार 342.30 gm होता है।
- (ii) इसके 1 ली. मोलर विलयन में विलयन का 1 gm आणविक भार उप. होता है।
- (iii) सुक्रोज का 1 m विलयन की तैयार करने के लिए 342.30 gm चीनी अवयव सुक्रोज की 1 Lit. आसुत जल में घोलना जाता है।
- (iv) टेस्टट्यूब 6 का एक सेट तैयार करती है।
- (v) इसमें 20 ml 1 M सुक्रोज विलयन एक टेस्टट्यूब में डाल कर 1 m से लेवल करती है।
- (vi) इस तरह सभी टेस्टट्यूब पर लेवल करती है।

प्रक्रिया :- (i) एक रीहिमी अवयव प्लम्ज की पत्तियाँ लेती है। (ii) इसकी निचली बाह्यत्वचा के मांस को काटती है। पाँच ग्लास में विभिन्न सुक्रोज सांद्रता

Teacher's Signature.....



Concentration of sugar solution

के विलयन स्थानान्तरित करते हैं तथा 0.0625 m से 1 m लेवल कर देते हैं।

(ii) गॉस ग्लास में निचली बाध्यत्वचा का टुकड़ा डाल देते हैं जिससे वे पूरी तरह विलयन में डूब जायें।

(iii) माइक्रोस्कोप की सहायता से प्लैन्ग्लैम्मीलाइज्ड सेल व अप्लैन्ग्लैम्मीलाइज्ड सेल का नम्बर नोट करते हैं।

(iv) प्रत्येक मीलर विलयन में डूबी हुई बाध्यत्वचा के टुकड़े जी सुक्रोज की विभिन्न सांद्रता से उपचारित हैं।

गणना :- $OP = M \cdot i \cdot R \cdot T$

OP = परासरणी विभव

M = विलयन की मोलैलिटी

i = आयनिक स्थिरांक

R = गैस स्थिरांक (0.082)

T = एबसल्यूट तापमान ($273 +$ स्थानीय तापमान)

निकर्ष - परासरणी विभव का मान उपरोक्त फॉर्मूला में प्रयोग द्वारा प्राप्त मान डाल कर निकाला जा सकता है जैसे -

का मान माना है $= X$

स्थानीय तापमान माना है $= Y$

तब OP होगा $= X \times 1 \times 0.082 \times (273 + Y)$

Result :-

सावधानी - (i) सुक्रोज के विलयन सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य :- To Demonstrate the rate of transpiration by use of potometer's

आवश्यकतायें :- फारमर या गीनींग पीटीमीटर , स्पष्ट पादप की टहनियाँ , स्टॉप वॉच , बीकर , वैसलीन जल ।

सिद्धान्त :- (i) पौधों द्वारा अवशोषित जल की कुछ मात्रा वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में चली जाती है।
(ii) पौधों के विभिन्न वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है।


(iii) वाष्पीकरण तीन प्रकार से हो सकता है -
पंक्ति / रन्धीय / क्यूटिक्युलर व लेन्टीक्युलर ।

Farmer's Potometer


प्रक्रिया :-

- (i) इस उपकरण में एक चौड़े मुँह की बीतल लेकर उस पर एक तीन छिद्र वाला कार्ड लगा देते हैं।
- (ii) जल संग्रह में जानी वाली काँच की नलिका की आखिरी सिरों के एक छिद्र में प्रवेश करा देते हैं।
- (iii) एक मुड़ी हुई काँच की नलिका कार्ड के दूसरे सिरों के छिद्र में लगा देते हैं।
- (iv) मध्य वाले भाग के छिद्र में पादप की पानी में तिरछी काटी गई टहनी लगा देते हैं।
- (v) इस पूरे उपकरण की पानी से भर वायुहीन कर देते हैं।

water Reservoir



farmer's potometer



Gramong's potometer

(vi) मुड़ी हुई कांच की नलिका का एक हिस्सा पानी से भरे बीकर में डुबी देते हैं।

Gramong's Potometer

- प्रक्रिया :-
- (i) इस उपकरण में एक चौड़ी मुँह की एक छिद्र वाली काँच लगी बीतल व एक कांच की भरी खुली चौड़ी कांच की बीतल होती है।
 - (ii) इस पूरे उपकरण को जल से भरा दिया जाता है।
 - (iii) चौड़ी मुँह की बीतल के कोर में जी छिद्र या उसमें पानी में तिरछी कटी एक स्वस्थ पादप की शाखा लगा देते हैं।
 - (iv) मुड़ी हुई कांच की नलिका का एक सिरा बीकर में रख पानी में डुबी देते हैं।
 - (v) प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कांच की मुड़ी नलिका में एक बुलबुला प्रवेश करा कर इस पूरे उपकरण को 15 मिनट तक लुप में रख सकते हैं।
 - (vi) बुलबुले की गति से वाष्पीकरण की गति मापते हैं।

Result :- जैसे- 2 पानी टहनी द्वारा वाष्पित होता है अर्थात् वाष्पीकरण क्रिया होती है मुड़ी कांच की नलिका में वायु का बुलबुला भी आगे गति करता है। इस बुलबुले की गति वातावरणीय स्थिति पर निर्भर करती है।

उद्देश्य -

To separate chloroplast pigment using paper chromatography

Requirements - पालक अवयवों वींगीन विलिया।
पादप की पत्तियाँ, क्लोरोफिल ग्राफिक
वॉटमैन पेपर न. 1, फिल्टर पेपर, मलमल का कपडा, बीकर,
पेस्ट्री लिथम ड्रयर, एसिटीन।



क्लोरोफिल ग्राफी :- क्लोरोफिल ग्राफी एक तकनीक है जो विभिन्न रासायनिक यौगिकों को अलग करने हेतु काम आती है। यह यौगिक सम्मिश्रण के रूप में उप. रहती है। यह तकनीक की अवस्थाओं के मध्य सम्मिश्रण में उप. यौगिकों के चयनित वितरण पर आधारित है।

$$R_f = \frac{\text{प्रारम्भिक बिंदु से विलय द्वारा तय की गयी दूरी}}{\text{प्रारम्भिक बिंदु से विद्यमान द्वारा तय की गई दूरी}}$$

सिद्धान्त :- क्लोरोफिल ग्राफी वह विधि है जो किसी मिश्रण में उप. पदार्थों को उनके किसी विशिष्ट विलयन तंत्र में उनकी गमनशीलता के अनुसार अलग करके उनकी चिन्हित कर सकती है।

प्रक्रिया :-

- (1) एसिटीन में वर्णकों का निष्कर्षण -
 - (i) हर पादप की पत्तियों को 2g तोलते हैं व उन्हें इस पेस्टल एवं मोटर में 10ml 80% ठोडे एसिटीन में पीसते हैं।
 - (ii) इसको 10 मिनट तक 750-1000 r.p.m पर सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं।



dig - Chromatographic strips showing spots of Chlorophyll pigment (A) Chromatographic Chamber (B) Chromatogram showing spots

विलायक तंत्र की तैयारी :-

- (i) विलायक तंत्र की पीट्रीलियम डिस्क 92 mm तथा एसोलीन (8 mm) की सहायता से तैयार करते हैं।
- (ii) अब यह विलायक तंत्र कौमीटीग्राम लटकाने हेतु तैयार करते हैं।

कौमीटीग्राम की तैयार करना :-

- (i) वाट्मैन फिल्टर पेपर नं. 1 की 40×24 cm लम्बी व चौड़ी पट्टिका काट लेंगे।
- (ii) निचले सिरे से 2.5 cm जगह ऊपर इसमें पेंसिल से पट्टिका की चौड़ाई में एक लाइन खींच देंगे।

- स्पॉट एप्लीकेशन :- कैपिलरी ट्यूब की सहायता से अवयव ऑलपिन की मुठ की सहायता से फिट्टेड जिसमें वॉल्यूम उप. है का स्पॉट स्ट्रिप पर बनी पेंसिल लाइन पर मध्य में लगाते हैं।
- (ii) स्पॉट सुखने पर पुनः उसी जगह सावधानीपूर्वक 2 बार स्पॉट लगाते हैं ऐसा 3-4 बार करते हैं व पुनः सुखा लेते हैं।

स्पॉट का अवलीकरण करना :- (i) 2 घंटे पश्चात् कौमीटीग्राम चैम्बर से निकाल लेते हैं।

- (ii) विलायक द्वारा तन्त्र की गई दूरी को पेंसिल से चिह्नित कर लेते हैं।

- (iii) कौमीटीग्राम पर वलरीफिल वॉल्यूम दिखाई देने लगते हैं।

प्रश्न -

क्र.स.	पठित	बिंदु मारंग
1.	बलीरी फिल-२	नीला हरा
2.	बलीरी फिल-५	पीला हरा
3.	गुरी टीन	नारंगी पीला
4.	जैन्वा फिल	पीला

सावधानियाँ :-

- (i) स्पॉट सावधानीपूर्वक एक ही स्थान पर बार-बार लगाया जाये।
- (ii) दूसरे स्पॉट की लगाते समय पहले वाले स्पॉट को सुखा लेना चाहिए।
- (iii) क्रीम टोग्राफिक पेपर सिरे पर से पकड़ना चाहिए।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य -

separation of chlorophyll pigment by solvent chromatography.

आवश्यकताएँ : पालक की पत्तियाँ, सैपरेटिंग कीप, पैस्टल तथा मीटर, मापक सिलिन्डर, बीकर, फनल, परखनली, एसीटीन 80%, इथाइल, 95%, एल्कीहॉल, पैट्रीलिमम ईथर, क्लोरोफॉर्म व KOH।

प्रक्रिया :

1. एसीटीन में वर्णक का निष्कर्ष :-


- (i) हर पादप की 10 gm
(ii) इसी 10 ml 80% एसीटीन में पैस्टल व मीटर में पीसना शुरू करते हैं।
(iii) इसमें 80% एसीटीन मिलाकर 50 ml करते हैं।

2. वर्णक का पैट्रीलिमम ईथर में निष्कर्षण -

- (i) सैपरेटिंग फनल 250 ml - 40 ml पादप के एसीटीन सत को ठपरी छिद्र से स्वयान्तरित करते हैं।
(ii) पुनः 60 ml पैट्रीलिमम ईथर मिलाते हैं व इसी ब्लॉकवाइज हिलाते हैं।
(iii) इसमें 10 ml अनुपात आसुत जल मिला कर एन्टीब्लॉकवाइज हिलाते हैं।

3. मिथाइल एल्कीहॉल में निष्कर्ष -

- (i) कची हुई ठपरी पर 50 ml 92% मिथाइल एल्कीहॉल तथा पैट्रीलिमम ईथर डालते हैं।
(ii) दो परत - A ठपरी दरी पैट्रीलिमम ईथर तथा B निचली मिथाइल एल्कीहॉल बनेगी।



Separating funnel

परीक्षा लिखित ईयर पार्ट A का विलयन -

- (iv) यह परत वलीरीफिल a व कैरीटीन की अलग करती है।
- (ii) लगभग 30 ml ऊपरी ईयर पार्ट A की सीपरेटिंग फनल में खानान्तरित करते हैं।
- (iii) तत्पश्चात् 30 ml आसुत जल मिला कर हन्टी-वॉल्टपाइज हिलाते हैं।

5. मिथाइल एल्कीडॉल पार्ट B का प्रवर्तक -

- (i) यह परत वलीरीफिल - b तथा जैन्वीफिल की अलग करती है।
- (ii) की परत दिखाई देने पर निचली परत को निकाल कर फेंक देते हैं।
- (iii) ऊपरी परत में 15 ml 30% मिथाइलैटिड कोम मिलाते हैं इसकी 10 मिनट तक रख देते हैं।

Result :-

- (i) वलीरीफिल a तथा b क्रमशः ऊपरी परत A तथा B में उप. होती है।
- (ii) वलीरीफिल पीला दरा रंग का व वलीरीफिल b की परत जैतुनी दरा रंग की होती है।
- (iii) कैरीटीन तथा जैन्वीफिल क्रमशः निचली परत A तथा B में उप. रहते हैं।
- (iv) कैरीटीन हल्के पीले रंग के व जैन्वीफिल गहरे पीले रंग के होते हैं।

सावधानियाँ :- सर्वप्रथम सीपरेटिंग फनल के ऊपरी भाग में जल डाल कर निचली द्रव्य से बाहर निकालने का अभ्यास प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से कर लेते हैं।

उद्देश्य :-

separation of amino acids in a mixture by paper chromatography

आवश्यकतायें :- पादप सत अवशेष मानक अमीनी अम्ल, क्रीम टी ग्राफिक चेंबर, कीकर, मापक सिलिंडर, कैपिलरी ट्यूब, स्प्रैयर, ब्यूटेनॉल, ग्लैसियल एसिटिक अम्ल, वलीरॉफॉर्म, निनहाइड्रिन।


सिद्धान्त :- पेपर क्रीम टी ग्राफी द्वारा अमीनी अम्लों की हव-2 क्रीम टी ग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है जिसमें दोनों स्वैतिक तथा गमनशील फैज हल्य ही होते हैं।

विधि - सम्पूर्ण विधि निम्नलिखित चार चरणों में विभाजित है -


ज्ञात/अज्ञात अमीनी अम्लों का विलयन तैयार करना -
आसुत जल 0.1 mg ज्ञात अमीनी अम्ल डालकर विलयन बना लेते हैं। एक दुसरी वायल लेकर आसुत जल में एक ही अधिक अमीनी अम्लों का मिश्रण बना लेते हैं।

1. क्रीम टी ग्राफ तैयार करना :-

- (i) वाटमैन न. 1 का फिल्टर पेपर लेकर इसके $40 \times 24 \text{ cm}$ पट्टियाँ काट लेते हैं।
- (ii) आधार पर 3.5 cm जगह छोड़ कर पेंसिल से एक लाइन पेपर की चौड़ाई में खींच लेते हैं।
- (iii) इस लाइन पर 2 गोलें इस प्रकार बनाते हैं जिससे दोनों के मध्य की दूरी 2.5 cm से अधिक रहे।



(A)



(B)

diag - (A) Chromatographic Chamber
(B) Chromatogram showing unknown and known amino acids

2. विलयन मिश्रण :- (i) n - ब्यूटेनॉल आसु जल
एसिटिक अम्ल 4:5:1 के अनुपात में विलयन
तंत्र का प्रयोग करते हैं।

(ii) यह विलयन मिश्रण की पहली क्रीमटीग्राफी
चेंबर में रख कर इसी इसकी वाष्प द्वारा संतृप्त
करते हैं।

3. एमीनी अम्ल का प्रवक्कण - एमीनी अम्ल के
प्रवक्कण के लिए क्रीमटीग्राफ की निनहाइड्रिन से
स्प्रै करते हैं निनहाइड्रिन का 0.1 gm लेकर इसे 100ml
एसीटीन में घोल लेते हैं।

प्रैक्षण :-


(i) क्रीमटीग्राफ के तैयार होने पर इस पर
उपस्थित स्पॉट के चेंबर नम्बर नोट करते हैं।

(ii) प्रत्येक की Rf गणना निम्न फॉर्मूले से करते हैं-

$$Rf = \frac{\text{अमीनी अम्ल स्पॉट द्वारा तय की गई दूरी } S_1 \text{ cm}}{\text{विलायक द्वारा तय की गई दूरी } S_2 \text{ cm}}$$

Rf value and Ninhydrin Colours of protein

S.N.	Amino acid	Butanol Alcohol (BAW)	Phenol / water	Colour
1	Glycine	18	24	Red violet
1	Proline	40	50	Yellow
1	Asparagine	14	—	Orange brown
1	Aspartic Acid	17	06	blue violet

1	Alanine	22	29	violet
2	Argemine	06	19	violet
3	Cystine	10	04	violet
4	Glutamine	25	—	violet
5	Glutamic	24	10	violet
6	acid	43	40	violet
7	Isoleucine	44	48	violet
8	Leucine	03	09	violet
9	Lysine	35	49	violet
10	Methionine/serine	18	20	violet
11	Threonine	20	26	violet
12	Valine	32	40	violet
				

Result :- फिल्ट्रेट में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल उप. हो सकते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग होकर विभिन्न स्पॉट बनाते हैं।


Teacher's Signature.....

उद्देश्य :- To Demonstrate the enzyme Activity

(i) Catalase enzyme

आवश्यकताएँ :- ताजे आलू, हाइड्रोजन परऑक्साइड, 3% HCl, ब्लैंड, कार्क वॉरर, परखनली, बीकर etc.

Principle :- कैटलेज एन्जाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड की जल तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है इस प्रक्रिया के दौरान यह स्वतः ही नष्ट हो जाता है इसकी सक्रियता अधिक तापमान व अम्लीय pH पर नष्ट हो जाती है।



विधि :-

आलू के टुकड़े तैयार करना -

(i) आलू का कार्क वॉरर की सहायता से एक बेलनाकार टुकड़ा काटते हैं तथा इससे अनेक छोटे-छोटे टुकड़े ब्लैंड की सहायता से कर लेते हैं।

(ii) 3-4 आलू के टुकड़ों को अलग-2 3 टेस्ट ट्यूब A, B, C में स्थानान्तरित करते हैं।


(iii) टेस्ट ट्यूब A में 1 ml 3% H_2O_2 मिला कर O_2 के बुलबुले नोट कर लेते हैं।

(iv) टेस्ट ट्यूब B में 1 ml HCl मिला कर 1 min तक रख देते हैं। अब इसमें O_2 के बुलबुले देखते हैं।

(v) टेस्ट ट्यूब C में रखे जल की 1 minute तक उबाल लेते हैं तथा इसका पानी फेंक कर इसमें


3% H_2O_2 मिला कर O_2 के बुलबुले की उत्पत्ति हो जाती है।

Teacher's Signature.....



pieces of Potato
+
3% of H_2O_2

↓
Air bubbles formed



pieces of Potato
+ HCl
↓
Drain HCl

↓
wash with water

↓
Add 3% of H_2O_2

↓
No air bubbles



Pieces of Potato
+
water (boil)

↓
Remove water

↓
Add 3% of H_2O_2

↓
No air bubbles

dig - Activity of Catalase

Result :-

- (i) टेस्टट्यूब A ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं,
- (ii) टेस्टट्यूब B ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं बनते।
- (iii) टेस्टट्यूब C ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं उठते।

निष्कर्ष :-

- (i) पहली टेस्टट्यूब A कैटेलाज एन्जाइम की सक्रियता प्रदर्शित करती है सामान्य तथा तापमान पर O_2 बुलबुले के रूप में निकलते हैं।
- (ii) टेस्टट्यूब B में आलू के टुकड़े में Mn^{2+} डालने पर उसका pH अम्लीय हो जाता है।

सावधानियाँ :-

- (i) स्वस्थ आलू प्रयोग में लेना चाहिए।
- (ii) आलू के टुकड़े का आकार समान होना चाहिए।

Teacher's Signature.....

2. Amylase Enzyme

Requirements :- डायस्टेज अवयव आलु का गूदे के स्टार्च, आयोडीन विलयन,

(A) वैनीडिक्ट विलयन बनाते हैं, इसी बनाने के लिए 17.3 gm सोडियम सिल्ट्रेट की 600ml आसुत जल में घोलते हैं।

(B) 17.3 gm ब्युप्रिक सल्फेट की 150ml आसुत जल में मिलाकर इसे हिलाते हैं।

(C) B विलयन की A विलयन में मिलाते हैं।

अमायलैज एन्जाइम :- अमायलैज (डायस्टेज) एक ऐसा विकर समुह है जो जीवित प्राणिमों में पाये जाते हैं तथा करीबी संबंधित एन्जाइम से मिलकर बनते हैं।

प्रक्रिया :-

(i) डायस्टेज की 1-1 टिकिया लेकर इसी की जगह 100ml आसुत जल में घोलते हैं।

(ii) टेस्टट्यूब की उबाल लेते हैं तथा दूसरी टेस्टट्यूब को बिना उबाले रखते हैं।

(iii) दोनों टेस्टट्यूब में स्टार्च का विलयन मिलाते हैं।

(iv) टेस्टट्यूब में वैनीडिक्ट विलयन डालते हैं।

(v) रंग में बदलाव देखते हैं।

प्रेक्षण :-

(i) पीसैलीन टाइल पर 5 बूँद विलयन की डाल कर उस पर आयोडीन विलयन की एक बूँद डालते हैं।

(ii) नीला रंग आये तो उसकी देखते हैं अगर यह रंग नहीं आता है तो अमायलैज विलयन का तनु

घील व $CaCl_2$ की बराबर मात्रा लेकर पुनः परीक्षण करते हैं।

(iii) टेस्ट ट्यूब 2 में विलयन का परीक्षण स्टार्च विलयन डालने के तुरन्त बाद करते हैं।

Result :- टेस्ट ट्यूब 1 में रंग नहीं बदलता है क्योंकि उच्च तापमान अमायलेज विकार को नष्ट कर देता है। टेस्ट ट्यूब 2 में विलयन का रंग बदल जाता है जो धीरे-2 कम होता जाता है।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य - Mohl's Half leaf experiment (मील की आवश्यकताएँ :- आधी पत्ती)

- (i) गमल में लगा लम्बी पत्ती वाला पौधा
 (ii) चीड़ मुँह की वीतल (iii) बीच में कटा कार्ड
 (iv) KOH (20%) का दौल (v) स्टैंड (vi) जल
 (vii) बीकर (viii) आयोडीन (1%)

Theory :- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जल, प्रकाश, CO_2 व वलरी फिल की उप. में करती हैं।

प्रक्रिया :- (i) गमल में लगी पौधों की 48 घंटे अंधकार में रख कर उसकी पत्तियों में उप. मंड खत्म कर देते हैं।

(ii) वीतल में 20% कार्बिक पीटाश का विलयन लेते हैं।


(iii) एक चीड़ मुँह की कांच की वीतल में चीरा लगा कार्ड लगा देते हैं।

(iv) सुबह के समय गमल में लगी लम्बी पत्ती की कार्ड के मध्य से कटे हिस्से द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि आधी पत्ती वीतल से बाहर व आधी अंदर रहती है।

(v) सभी जगहों को सीम लगा कर वायुरोधी कर देते हैं।

(vi) वीतल की स्टैंड पर रखकर प्रयोग की 3-4 घंटे तक धूप में रखा रहने देते हैं।

Teacher's Signature.....



dig - Moll's half Leaf Experiment

परीक्षण :-

वीतल के व कार्क के बीच लगा पत्ती का हिस्सा आमीडीन का प्रयोगात्मक टेस्ट देता है जबकि वीतल के बाहर का पत्ती का हिस्सा एनात्मक परीक्षण देता है।

सावधानियाँ :-

(i) गमल में लगी पादप की पत्तियों की मंड रदित करने के लिए पत्ती की 48 घंटे अंधकार में रखना चाहिए।

(ii) गमल में लगी पादप की पत्तियों लम्बी होनी चाहिए।

(iii) KOH की सांद्रता उपयुक्त होनी चाहिए।

(iv) कार्क वाष्परोधी होना चाहिए।

उद्देश्य -

Calculate Respiration Quotient (RQ) of different substrates by Ganong's Respirometer

आवश्यकतायें :-

- (i) गैनींग रेस्पिरामीटर (ii) अवसन आधार (iii) कॉस्टिक पीटाश (iv) नमक के घोल (v) स्टैंड (vi) फिल्टर पेपर।


Theory :- अवसन क्रिया के दौरान O_2 का उपभोग एवं CO_2 का निष्कासन होता है एक निश्चित समय में पादप उत्तक के निश्चित भार द्वारा विमीयित CO_2 एवं उपभोग में ली गई O_2 का अनुपात अवसन गुणांक कहलाता है।

अवसन गुणांक

$$R.Q = \frac{\text{मुक्त } CO_2 \text{ का आयतन}}{\text{अवशीषित } O_2 \text{ का आयतन}}$$

प्रक्रिया :-

- (i) रेस्पिरामीटर को स्टैंड पर स्थापित करते हैं।
 (ii) रेस्पिरामीटर का बल्ब खोल कर उसमें कुछ पानी व एक फिल्टर पेपर रख देते हैं।
 (iii) कुछ हिले हुए अंकुरित बीजों को बल्ब में रख देते हैं।
 (iv) रेस्पिरामीटर की दो नलिकाओं को नमक के घोल द्वारा एक निश्चित तल तक भर दिया जाता है।
 (v) बल्ब के ढक्कन को घुमा कर दोनों के चिह्न एक साथ करते हैं।
 (vi) दोनों नलिकाओं में नमक के घोल का प्रारंभिक स्तर एक ही रखा जाता है।



Granong's Respirometer

(vii) कुछ समय पश्चात नमक के घोल का स्तर फिर नीट कर लेते हैं। यह V_1 है।


(viii) KOH की टिकिया नलिका में प्रवेश करवाते हैं पश्चात फिर इसका स्तर नीट करते हैं। यह V_2 है।

प्रश्न एवं परिणाम —

	V_2		V_2		V_2
	V, V_1		V		V_1
			V_1		V

Level of saline water in different Substrate


(i) उपसनाधार कार्बोहाइड्रेट — उपसनाधार कार्बोहाइड्रेट होने पर नलिका में लवण का तल स्थिर रहता है।



(ii) उपसनाधार वसा — यदि अंकुरित मटर, चने, अरंडी, के बीजों को उपसनाधार के रूप में प्रयोग करते हैं।

$V_1 = O_2$ का अधिकृत आयतन, $V_2 =$ मुक्त हुई CO_2

$$RQ = \frac{V_2}{V_1 + V_2} = \frac{\text{मुक्त हुई } CO_2}{\text{शोषित } O_2}$$



$$V_1 = 43, V_2 = 102$$

सावधानियाँ : — उपकरण वायुरीधी होना चाहिए।

(ii) बीजों नली में समतल नलिका द्वारा नमक के घोल का स्तर धंक लाना चाहिए।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य :- Demonstration of Potato osmoscope, Aerobic and Anaerobic respiration, Rate of Transpiration, Arc Auxanometer.

Potato osmoscope

भावश्यकता :- स्वस्थ आलु के कंद, पीट्रीडिग, 10% शर्करा का घोल, जल, कॉक बॉरर व कॉक

परासरण (Osmosis) :- (i) छिले हुए आलु की सतह अर्धपारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करती है।

(ii) जब की विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब कम सांद्रता वाले विलयन से विलयक का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला विसरण परासरण कहलाता है।

प्रक्रिया :- एक आलु की छील कर उसका निचला हिस्सा समतल कर लेते हैं।

(i) उपर की ओर से आलु में पीलर की सहायता से एक गूदा बना लेते हैं।



(ii) इस गूदा को शर्करा विलयन से आधा भर देते हैं।

(iii) इस पूर्ण उपकरण की एक जल से भरी पीट्रीडिग जिसमें इन्वर्सेन मिला होता है।

(iv) कुछ समय के लिए प्रयोग को रखा रहने देते हैं।

(v) दूसरे प्रयोग में आलु की गूदा इन्वर्सेन मिश्रित जल लेते हैं।

Teacher's Signature.....



परीक्षण : (i) अन्तः परासरण के दौरान आलु की गूदा में उप. शर्करा के घोल का तल कुछ समय बाद एक सीमा तक तल बढ़ने के बाद स्थिर हो जाता है।

(ii) आलु की गूदा में उप. शर्करा का घोल डाला जाकर होने लगाता है।

(iii) पीपीलिट में इओसीन मिले जल का स्तर गिरने लगाता है।

परिणाम :-

(i) अन्तः परासरण के अन्तर्गत जब वह जल प्रवेश करता है तब उसे अन्तः परासरण कहते हैं।

(ii) पानी में उप. इओसीन के अंदर प्रवाहित होने के कारण विलयन डाला जाकर होने लगाता है।

सावधानियाँ -

(i) आलु सही माप का व स्वस्थ होना।

(ii) आलु को भली प्रकार धोना चाहिए उसमें छेद न होना।

(iii) आलु की गूदिका चौड़ाई व गहराई उचित होनी।

(iv) शर्करा का विलयन उचित सांद्रता का होना।

Aerobic and anaerobic Respiration


To demonstrate aerobic respiration

Requirements -

- (i) रिटर्ट (ii) लवणीय विलयन
(iii) बीकर (iv) पानी (v) अंकुरित धिले हुए बीज

सिद्धान्त :- (i) श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है।

(ii) ऑक्सीजन की उप. में श्वसन क्रिया सम्पन्न होने पर वह ऑक्सीश्वसन कहलाता है।



प्रक्रिया :- (i) एक प्लास्टिक बीकर उसमें थोड़ा जल व कुछ (ii) भीगे हुए चने डाल दिये हैं।

(ii) प्लास्टिक के अंदर आगे से एक छींटी पर खन्नी जिसमें KOH भरा हो लटका दिये हैं।

(iii) प्लास्टिक के मुँह पर एक छिद्रयुक्त कार्ड लगा दिये हैं।

(iv) इस छिद्र द्वारा एक कांच की नलिका प्लास्टिक में प्रवेश करवा दिये हैं।


(v) इस उपकरण की कुछ देर के लिए छोड़ दिये हैं।

पैक्षन एवं निष्कर्ष :-

कांच की नलिका जो पानी में


डुबी हुई थी उसका जल स्तर बढ़ जाता है।

अंकुरित चने प्लास्टिक की O_2 ग्रहण करते श्वसन करते हैं व CO_2 निर्मुक्त करते हैं।



Kuhne's fermentation vessel

Result :- कांच की नलिका जी पानी में डूबी हुई
थी उसका जल स्तर बढ़ जाता है। रिटार्ट में अंकुरित
चने ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए ग्लूकोस करते हैं। अतः
फ्लास्क में एक निवृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो
जाती है जिससे बीकर में डूबी हुई कांच की नलिका
में जल स्तर बढ़ जाता है।




Determination of CO_2 evolution during
anaerobic Respiration

Anaerobic respiration

आवश्यकतायें :- ट्यूब ट्यूब, KOH क्रिस्टल मर्करी, अंकुरित घिनें - ट्यूब चने के बीज, चिमटी, पैरीडिश/वीकर, स्टैंड ।

Theory :- उपसन एक बैरामीलिक प्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ऑक्सीकरण होता है ।



प्रक्रिया :-

- (i) एक पैरीडिश या वीकर लेकर इसमें मर्करी से भर लेते हैं।
- (ii) एक छोटी परखनली लेकर उसी में मर्करी से भर लेते हैं।
- (iii) परखनली की अंगूठे से बंद करके उसे पैरीडिश में उल्टा रख देते हैं।
- (iv) परखनली की स्टैंड की सहायता से स्थित रखते हैं।
- (v) कुछ अंकुरित बीज लेकर चिमटी की सहायता से इन बीजों की परखनली में डाल देते हैं।
- (vi) उपकरण की कुव्व चंटी के लिए छोड़ देते हैं।

प्रेक्षण व निष्कर्ष :- कुछ समय पश्चात परखनली में पानी का तल गिर जाता है। KOH की प्रतिक्रिया परखनली के मुँह पर छोड़ने से वह ऊपर चली जाती है व पानी का तल फिर बढ़ जाता है। CO_2 की पहचान परखनली में KOH भोज कर की जाती है।

Teacher's Signature.....

चाप वृद्धिमापी द्वारा तने की लम्बाई की वृद्धि मापना

(To measure the growth in length of stem with help of arch auxanometer)

Requirements :-

- (i) चाप वृद्धिमापी (ii) भार
(iii) छागा (iv) गमले में लगा स्वरूप पादप
(v) स्टैंड

Theory :- पादप में वृद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जो अनेक प्रकार की कार्यात्मक क्रियाओं की पादप में उत्पन्न करती है।

Method :- (i) एक गमले में लगा स्वरूप पादप लेंगे।
(ii) चाप में उप. विरी में एक छागा डाल कर उसका एक सिरा नीचे रखें गमले के पौधे के ऊपरी सिर पर बांध देंगे।


(iii) छागे के दूसरे सिर पर तनाव पैदा करने के लिए एक उचित भार लटका देंगे।

(iv) पौधे के ल. में बढ़ने पर विरी घुमती है तथा उससे लगा निर्देशक या सूचक सुई चाप पर वृद्धि की दर का मापन करता है।

(v) जैसी-2 पौधे में वृद्धि होती है भार नीचे आता जाता है व उसके साथ ही साथ सूचक सुई भी वृद्धि की दर दर्शाता जाता है।

(vi) चाप पर सूचक सुई द्वारा दिखाई गई दूरी वास्तविक रेखीय वृद्धि से कई गुणा अधिक होती है, अतः पादप की वास्तविक वृद्धि ज्ञात की जा सकती है।

Teacher's Signature.....



आर्क वृद्धिमापी

परीक्षण :- पाकप की वृद्धि के साथ चिरी चुमती है तथा तनाव के कारण सूचक लुई चाप पर धीमी गति से घुम कर वृद्धि का मापन करती है।

सावधानियाँ :-

- (i) पाकप की स्वस्थ होना चाहिए।
- (ii) प्रयोग के दौरान गमले में पानी देने रहना चाहिए।
- (iii) भार उचित होना चाहिए।